



Trapezbox



- Für die Basis der Box einen Farbkarton der Größe 18 cm x 21 cm zuschneiden
- Rundum bei 6 cm falzen
- Anschließend auf jeder Seite im äußeren Mittelstück jeweils von der Falzlinie gemessen an beiden Seiten bei 1,5 cm eine Markierung setzen.
- Mit Hilfe eines Lineals und eines Falzstiftes oder Falzbein jeweils eine Falzlinie von jeder Markierung bis zum Kreuzungspunkt der Falzlinien ziehen.
- Außerdem eine Falzlinie von der Ecke des Farbkartons bis zum Kreuzungspunkt.
- Eine weitere Markierung dann auf dieser Falzlinie machen. Dabei vom Kreuzungspunkt nach außen 3 cm messen.
- Mit der Schere von der geraden Linie jeweils bis zur 3 cm Markierung schneiden (rote Linien). Die äußeren Ecken fallen weg.



- Nun müssen die Falzlinien nachgezogen werden, **allerdings nicht die äußeren geraden Linien, sondern nur das innere Rechteck und die schrägen Linien nach außen.**
- Die Ecken der Box falten sich nach innen.
- Für den Deckel ein Designerpapier der Größe 12,2 cm x 15,2 cm zuschneiden
- Die lange Seite bei 4,5 cm in die Schneidemaschine legen und mit Hilfe der senkrechten Schiene von 4,5 cm bis 7,8 cm falzen. Farbkarton um 180 Grad drehen und Vorgang wiederholen.
- Nun die kurze Seite bei 4,5 cm anlegen und von 4,5 cm bis 10,8 cm senkrecht falzen, um 180 Grad drehen und wiederholen. Es entsteht ein gefalztes Rechteck in der Mitte.
- Jeweils von der Ecke aus 3,4 cm in beide Richtungen messen, markieren und von dort eine Falzlinie auf die Ecke des gefalzten Rechtecks in der Mitte ziehen.
- Ebenso auch wieder eine Falzlinie von der Ecke des Papiers auf die Ecke des mittleren Rechtecks ziehen. Auf diese Falzlinien eine Markierung bei 2 cm, diesmal von der äußeren Ecke markieren.



- Nun von den 3,4 cm Falzlinien auf die 2 cm Markierung schneiden. Die äußere Ecke fällt weg.
- Die schrägen Falzlinien werden nach außen gefalzt, also zu Bergfalzen, die mittlere Schräge wird nach innen gefalzt, also ein Talfalz.
- Die Falzlinien des Rechtecks ebenfalls nach unten falten.
- Die Ecken des Deckels werden nun verklebt. Dabei zunächst die beiden Dreiecke jeder Ecke zusammenkleben und dann nach Innen einschlagen und festkleben.
- Der Deckel sollte nun über die Basis passen.
- Das Band von vorne nach hinten um die Box legen und auf dem Deckel eine Schleife binden.
- Das weiße Etikett mit einem Spruch bestempeln und schmaler schneiden. Auf das farbige Etikett kleben.
- Beide zusammen nun mit 3-D Pads auf die Deckelfront kleben. Das Band läuft hinter dem Etikett durch.